


INSTRUKCJA TYMCZASOWA
PROBLEM ZOSTAŁ ZGŁOSZONY DO ROZWIĄZANIA DYSTRYBUTOROWI PROGRAMU NOD32


Instalacja programu Cenzor (system operacyjny Windows) bez zainstalowanego systemu antywirusowego NOD32 – wg instrukcji dołączonej w pakiecie.

Instalacja programu Cenzor (system operacyjny Windows) z zainstalowanym systemem antywirusowym NOD32.

Przed włożeniem dysku z programem cenzor do napędu CD-ROM należy, lub uruchomieniem pliku instalacyjnego


Krok 1.

W obszarze powiadomień (na pasku zadań przy zegarze) należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonę NOD32 . Pojawi się okno z menu konfiguracyjnym NOD32. Rozwijamy menu Moduły i filtry klikamy na IMON. Po pokazaniu się okna klikamy na zatrzymaj. W oknie wybieramy TAK.




Krok 2.


Po zakończeniu **kroku 1** należy ponownie uruchomić komputer.



Krok 3.

Po ponownym uruchomieniu w obszarze powiadomień (na pasku zadań przy zegarze) należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonę NOD32 . Pojawi się okno z menu konfiguracyjnym NOD32. Klikamy przycisk zakończ.

Pojawi się monit z zapytaniem:



Wybieramy **TAK**.

INSTRUKCJA TYMCZASOWA
PROBLEM ZOSTAŁ ZGŁOSZONY DO ROZWIĄZANIA DYSTRYBUTOROWI PROGRAMU NOD32


Krok 4.

Instalujemy program Cenzor według instrukcji producenta.


Krok 5.

Po zakończeniu instalacji ponownie uruchamiamy komputer.

Krok 6.

W obszarze powiadomień (na pasku zadań przy zegarze) należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonę NOD32 . Pojawi się okno z menu konfiguracyjnym NOD32. Rozwijamy menu Moduły i filtry klikamy na IMON. Po pokazaniu się okna klikamy na uruchom.

W oknie klikamy **OK**.



Krok 7.

Po dokonaniu wszystkich czynności należy ponownie uruchomić komputer. Program został pomyślnie zainstalowany.

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANA PRZEZ



ANCOM Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 12a, 31-531 Kraków
Tel./fax: 012 424 97-30, e-mail: info@cenzor.pl
www.ancom.krakow.pl

www.cenzor.pl